インストール手順のご案内

2026年9月

NTT西日本

© 2025 NTT WEST, Inc.

はじめに

WinActorをご契約いただき、誠にありがとうございます。

本書ではWinActorライセンスをご契約いただいたお客様向けにWinActorのインストール手順をご案内いたします。

Ver7.6までとVer7.7以降でインストールの手順が異なりますので、インストールするバージョンにあわせたページをご参照いただき、インストールいただきますようお願いいたします。

© 2025 NTT WEST, Inc.

目次

1.Ver7.6.1以前のバージョンをインストールする場合 ・・・・・ 4

1-1.管理者ユーザー用と標準ユーザー用について ・・・・・ 5

1-2.管理者ユーザー用のインストール手順 ・・・・・ 6

1-3.標準ユーザー用のインストール手順 ・・・・・11

2.Ver7.7.0以降のバージョンをインストールする場合 ・・・・・16

2-1.マニュアル同梱版、非同梱版について ・・・・・17

2-2.管理者ユーザー版と標準ユーザー版について ・・・・・18

2-3. インストール手順 ・・・・・19

3.お問い合わせ先 ・・・・・27

© 2025 NTT WEST, Inc.

1. Ver7.6.1以前のバージョンをインストールする場合

© 2025 NTT WEST, Inc.

1-1.管理者ユーザー用と標準ユーザー用について

WinActorのインストーラーには「管理者ユーザー用」と「標準ユーザー用」の2つがございます。

利用するユーザーの役割に応じたインストーラーを選択してください。

インストーラー	ファイル名	インストール先	利用制限
管理者ユーザー用	WinActor_v761_i_expire_YYYYMMDD_30days.zip ※1	規定 「C:¥Program Files」	端末にログイン出来る全ユーザー
標準ユーザー用	WinActor_v761_inp_expire_YYYYMMDD_30days.zip ※1	規定 ユーザのデスクトップ	インストールユーザー

※1　ファイル名のYYYYMMDDの箇所は試用版期限の日付が年月日形式で表示されます。

© 2025 NTT WEST, Inc.

1-2.管理者ユーザー用のインストール手順


管理者ユーザー用のインストール方法についてご説明します。

操作手順

1.WinActor資材のZIPファイルを解凍してください。

2.解凍したフォルダ内にある「WinActorSetup.exe」を起動してください。

3.ユーザーアカウント制御が表示された場合は「はい」をクリックしてください。






© 2025 NTT WEST, Inc.


1-2.管理者ユーザー用のインストール手順

操作手順

4.「セットアップに使用する言語の選択」のダイアログが表示された場合は、日本語を選択して「OK」をクリックしてください。

5.ソフトウェア使用許諾誓約書が表示されます。ご一読いただき、「同意する」にチェックをいれ、「次へ」をクリックしてください。





© 2025 NTT WEST, Inc.


1-2.管理者ユーザー用のインストール手順

操作手順

6.インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックしてください。

7.スタートメニューフォルダを入力し、「次へ」をクリックしてください。





© 2025 NTT WEST, Inc.


1-2.管理者ユーザー用のインストール手順


操作手順

8.デスクトップアイコンの作成とスクリーンセーバー解除機能用ドライバを選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

※スクリーンセーバー解除機能を利用しない場合は不要です。

9.設定内容を確認して「インストール」をクリックしてください。






© 2025 NTT WEST, Inc.


1-2.管理者ユーザー用のインストール手順

操作手順

10.インストールが開始されます。
インストール完了までは10分程度かかる場合もあります。

11.インストールが完了したら「完了」をクリックしてください。
これでインストール作業は終了です。





© 2025 NTT WEST, Inc.

1-3.標準ユーザー用のインストール手順


標準ユーザー用のインストール方法についてご説明します。

操作手順

1.WinActor資材のZIPファイルを解凍してください。

2.解凍したフォルダ内にある「WinActorSetup_NoPrivileges.exe」を起動してください。

3.ユーザーアカウント制御が表示された場合は「はい」をクリックしてください。






© 2025 NTT WEST, Inc.


1-3.標準ユーザー用のインストール手順

操作手順

4.「セットアップに使用する言語の選択」ダイアログが表示された場合は、日本語を選択して「OK」をクリックしてください。



5.ソフトウェア使用許諾誓約書が表示されます。ご一読いただき、「同意する」にチェックをいれ、「次へ」をクリックしてください。



© 2025 NTT WEST, Inc.

1-3.標準ユーザー用のインストール手順


操作手順


6.インストール先フォルダを確認し、「次へ」をクリックしてください。

※ProglamFilesなど管理者権限の必要なフォルダは選択しないでください。

7.シナリオファイルの関連付けをチェックボックスで選択して、「次へ」ボタンをクリックしてください。

※関連付けチェックを外す必要があるのは特殊な場合のみとなりますので、原則外さないでください。






© 2025 NTT WEST, Inc.


1-3.標準ユーザー用のインストール手順

操作手順

8.設定内容を確認して「インストール」をクリックしてください。

9.インストールが開始されます。
インストール完了までは10分程度かかる可能性もあります。






© 2025 NTT WEST, Inc.

1-3.標準ユーザー用のインストール手順

操作手順

10. インストールが完了したら「完了」をクリックしてください。
これで、インストール作業は終了です。



© 2025 NTT WEST, Inc.

2. Ver7.7.0以降のバージョンをインストールする場合

© 2025 NTT WEST, Inc.

2-1.マニュアル同梱版、非同梱版について

WinActorはVer7.7.0以降、「マニュアル同梱版」と「マニュアル非同梱版」の2種類のインストーラがございます。

ご利用いただく環境に応じたインストーラーを選択してください。

インストーラー	ファイル名	用途・補足
マニュアル同梱版	WinActor_v7xx_with_manual_expire_YYYYMMDD_30days.zip ※1	マニュアルを同梱。従来どおりインストール時にマニュアルが展開。
マニュアル非同梱版	WinActor_v7xx_expire_YYYYMMDD_30days.zip ※1	マニュアルは同梱されず、ダウンロード手順が記載された「マニュアルアクセスガイド」のみインストール時に展開。 マニュアルは必要に応じてダウンロード可能。

※1 ファイル名のv7xxはWinActorのバージョンにより、v770（Ver7.7.0）のようになります。
YYYYMMDDの箇所は試用版期限の日付が年月日形式で表示されます。

© 2025 NTT WEST, Inc.

2-2.管理者ユーザー版と標準ユーザー版について

インストール時に「管理者ユーザー版」と「標準ユーザー版」を選択することができます。

利用するユーザーの役割に応じたインストールタイプを選択してください。

インストールタイプ	インストール先	利用制限
管理者ユーザー版	規定 「C:¥Program Files」	端末にログイン出来る全ユーザー
標準ユーザー版	規定 ユーザのデスクトップ	インストールユーザー

© 2025 NTT WEST, Inc.

2-3.インストール手順


WinActorのインストール方法についてご説明します。


操作手順

1.WinActor資材のZIPファイルを解凍してください。

2.解凍したフォルダ内にある「WinActorSetup.exe」を起動してください。

3.「セットアップに使用する言語の選択」のダイアログが表示された場合は、日本語を選択して「OK」をクリックしてください。






© 2025 NTT WEST, Inc.

2-3.インストール手順

インストールモードを選択します。

操作手順

4.インストールモードを選択する画面が表示されますので、「管理者版」か「標準ユーザ版」のいずれかを選択して、「次へ」をクリックしてください。




© 2025 NTT WEST, Inc.


2-3.インストール手順

操作手順

5.「ユーザーアカウント制御」のダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。



6.ソフトウェア使用許諾誓約書が表示されます。ご一読いただき、「同意する」にチェックをいれ、「次へ」をクリックしてください。



© 2025 NTT WEST, Inc.


2-3.インストール手順


操作手順

7.インストール先フォルダを指定し、「次へ」をクリックしてください。

※標準ユーザ版でインストールされる場合（管理者権限がない場合）はProglamFilesなど管理者権限の必要なフォルダは選択しないでください。

8.「ノードロック版」「フローティングライセンス版」「AI連携ライセンス版」のいずれかを選択して、「次へ」をクリックしてください。






© 2025 NTT WEST, Inc.

2-3.インストール手順

操作手順

9.スタートメニューフォルダを入力し、「次へ」をクリックしてください。



© 2025 NTT WEST, Inc.

2-3.インストール手順

操作手順


10.右のいずれかの追加タスクの選択画面が表示されます。
必要に応じてチェックボックスで選択して、「次へ」をクリックしてください。

※スクリーンセーバー解除機能を利用しない場合はインストール不要です。


※ Google Chrome/Firefox 用拡張機能のインストールをすることで、各Web ブラウザ上での操作を記録、実行できます。

※関連付けチェックを外す必要があるのは特殊な場合のみとなりますので、原則外さないでください。

管理者ユーザ版の場合



標準ユーザ版の場合




© 2025 NTT WEST, Inc.

2-3.インストール手順

操作手順

11.設定内容を確認して「インストール」をクリックしてください。




© 2025 NTT WEST, Inc.


2-3.インストール手順

操作手順

12.インストールが開始されます。
インストール完了までは10分程度かかる場合もあります。

13.インストールが完了したら「完了」をクリックしてください。
これでインストール作業は終了です。





© 2025 NTT WEST, Inc.

3.お問合せ先

本手順書に関するお問合せ・ご相談は以下までご連絡ください。
※端末へインストールするWinActor評価版の送付のご依頼、ダウンロードできない等の場合もこちらへご連絡ください。

【お問合せ時に必要な情報】

①アプリタイプ（管理者ユーザ用or標準ユーザ用）
②ライセンスタイプ（ノードロックライセンスorフローティングライセンス）
③保守契約ID（納品時にお送りしているpdfファイル「ライセンス証書」に記載されています。）
④WinActorのバージョン（メイン画面から「ファイル」⇒「バージョン情報」でご確認いただけます。）
⑤ご利用のOS（Windows11等）

<お問い合わせ先>
会社名：NTT西日本株式会社
ビジネス営業本部　バリューデザイン部
ソーシャルイノベーション部門　社会基盤ビジネス担当　宛

電話番号：0120-210-704
メール：wa-license@west.ntt.co.jp

© 2025 NTT WEST, Inc.